

MindSphere


Analyze MyDrives


Liesmich


Rechtliche Hinweise

Warnhinweiskonzept

Dieses Handbuch enthält Hinweise, die Sie zu Ihrer persönlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von Sachschäden beachten müssen. Die Hinweise zu Ihrer persönlichen Sicherheit sind durch ein Warndreieck hervorgehoben, Hinweise zu alleinigen Sachschäden stehen ohne Warndreieck. Je nach Gefährdungsstufe werden die Warnhinweise in abnehmender Reihenfolge wie folgt dargestellt.

 GEFAHR
bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten wird , wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

 WARNUNG
bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten kann , wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

 VORSICHT
bedeutet, dass eine leichte Körperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

ACHTUNG
bedeutet, dass Sachschaden eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.


Beim Auftreten mehrerer Gefährdungsstufen wird immer der Warnhinweis zur jeweils höchsten Stufe verwendet. Wenn in einem Warnhinweis mit dem Warndreieck vor Personenschäden gewarnt wird, dann kann im selben Warnhinweis zusätzlich eine Warnung vor Sachschäden angefügt sein.

Qualifiziertes Personal

Das zu dieser Dokumentation zugehörige Produkt/System darf nur von für die jeweilige Aufgabenstellung **qualifiziertem Personal** gehandhabt werden unter Beachtung der für die jeweilige Aufgabenstellung zugehörigen Dokumentation, insbesondere der darin enthaltenen Sicherheits- und Warnhinweise. Qualifiziertes Personal ist auf Grund seiner Ausbildung und Erfahrung befähigt, im Umgang mit diesen Produkten/Systemen Risiken zu erkennen und mögliche Gefährdungen zu vermeiden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch von Siemens-Produkten

Beachten Sie Folgendes:

 WARNUNG
Siemens-Produkte dürfen nur für die im Katalog und in der zugehörigen technischen Dokumentation vorgesehenen Einsatzfälle verwendet werden. Falls Fremdprodukte und -komponenten zum Einsatz kommen, müssen diese von Siemens empfohlen bzw. zugelassen sein. Der einwandfreie und sichere Betrieb der Produkte setzt sachgemäßen Transport, sachgemäße Lagerung, Aufstellung, Montage, Installation, Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung voraus. Die zulässigen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden. Hinweise in den zugehörigen Dokumentationen müssen beachtet werden.

Marken

Alle mit dem Schutzrechtsvermerk ® gekennzeichneten Bezeichnungen sind eingetragene Marken der Siemens AG. Die übrigen Bezeichnungen in dieser Schrift können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte für deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

Haftungsausschluss

Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden regelmäßig überprüft, notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten.

Inhaltsverzeichnis

1	Systemvoraussetzungen	5
2	Produktinformation/technische Aktualisierung.....	7

Systemvoraussetzungen

- Nur Region Europa 1 – MindSphere auf AWS-Plattform wird unterstützt Europa 2 für Microsoft Azure und China 1 für Alibaba Cloud wird nicht unterstützt.
- Es werden nur Chrome- und Mozilla-Browser unterstützt. Auf anderen Browsern kann ein korrekter Ablauf der App nicht gewährleistet werden.
- Auf Geräten mit einer Anzeige mit einer kleineren Auflösung als 1280 x 720 bei einer Größe von 10 Zoll kann ein korrekter Ablauf der App nicht gewährleistet werden.

Produktinformation/technische Aktualisierung

Einschränkungen

- Nur vom Tenant Admin autorisierte Benutzer haben Zugriff auf die App.
- Dem Dashboard können bis zu 120 Dashboard-Elemente hinzugefügt werden.
- Es können bis zu 15 Assets hinzugefügt werden.
- Es können bis zu 600 Diagramme konfiguriert werden.
- Es können bis zu 15 E-Mail-Einstellungen konfiguriert werden.
- Aufgrund von Einschränkungen im Benachrichtigungsdienst von MindSphere kann es vorkommen, dass E-Mails nicht rechtzeitig oder entsprechend der eingestellten Frequenz eingehen.
- Während einer Software-Aktualisierung von MindSphere oder Analyse MyDrive kann es zu Stillstandszeiten kommen.
- Diagramm-Trendlinien und -Prognosen sind unter Umständen nicht korrekt, da sie stark von den Eingangsdaten abhängen. Es muss die passendste Trendlinien-Option ausgewählt werden, und der R²-Wert muss validiert werden.
- Wenn ein Asset, ein Dashboard-Element, ein Diagramm oder eine E-Mail-Einstellung gelöscht wird, gibt es keine Option zur Wiederherstellung.
- Wenn die Zeitzone des PCs oder Smart-Geräts geändert wird, wird die Änderung nicht automatisch erkannt. Die Seite muss aktualisiert werden.
- Wenn mehrere Benutzer gleichzeitig eine App auf demselben Tenant benutzen, werden die Aktionen der unterschiedlichen Benutzer nicht automatisch erkannt. Die Seite muss aktualisiert werden.
- Wenn ein angebundenes Gerät keine Daten mehr sendet oder die Verbindung verliert, fallen die Werte in den Diagrammen nicht auf Null ab, selbst wenn es sich um ein Live-Diagramm handelt. Nur die Bewegung der X-Achse wird angehalten.
- Wenn dieselbe Aspect-Variable in mehr als einem Diagramm verwendet wird, navigieren Sie mit der Taste zum Springen zum Diagramm auf dem Dashboard zum ersten dieser Diagramme.
- Das Dashboard arbeitet unter Umständen nicht korrekt, wenn der Typ der ausgewählten Aspect-Variable nicht dynamisch ist.
- Der Inhalt der E-Mail-Benachrichtigungen ist immer in Englisch. Nur die Informationen in den Kopf- und Fußzeilen können auf Deutsch umgestellt werden.
- Tooltips für Elemente der Benutzeroberfläche funktionieren unter Umständen nicht auf mobilen Tablets.
- Der Verbindungsstatus von Assets wird unter Umständen nicht korrekt wiedergegeben, wenn ein Asset zu einem Subtenant gehört.

- Der auf der Diagramm-Seite angezeigte Asset-Pfad funktioniert unter Umständen nicht korrekt für Assets, die in einem Ordner liegen.
- Wenn ein angebundenes Gerät die Verbindung verliert und sich anschließend wieder mit MindSphere verbindet, muss der Benutzer das Datenmapping neu definieren, um Daten in der AMP-App angezeigt zu bekommen.